

Сбор согласий

Модуль «Сбор согласий» предназначен для организации сбора любых согласий пользователей ЛК и их дальнейшего хранения в карточке персоны системы ТАНДЕМ.


Содержание

1. [Настройка обмена данными](#)
2. [Настройка модуля](#)
3. [Подача согласия](#)


Настройка обмена данными

Для того чтобы в ЛК организовать сбор согласий необходимо выполнить следующую последовательность подготовительных действий:

1. Создать согласие в справочнике системы ТАНДЕМ «Виды согласий на обработку и передачу персональных данных» (Система -> *Справочники* -> *Персона*):




Стандартные согласия нельзя изменять и удалять. Их можно
только переименовать.




Нажать

«Добавить

элемент»:



заполнить поля записи справочника своими значениями и «Сохранить»:




2.

Установить в ЛК модуль «Сбор согласий» (data-processing-agree) и «Модуль NSI клиента» (nsi-client).

3. На сервере ЛК обновить адаптер НСИ (в папке адаптера выполнить команду `git pull origin master`).

4. Настроить в интеграционной шине (для подсистемы «ЛК») синхронизацию новых справочников:

- **DataProcessingAgreeKindType** (Чтение)
- **DataProcessingHumanAgreeType** (Чтение и изменение)




5. Отправить справочник видов согласий (**DataProcessingAgreeKindType**) в ЛК.

6. Настроить в интеграционной шине (для подсистемы «ТАНДЕМ») синхронизацию справочника «Согласие физ.лица на обработку персональных данных»:

- **DataProcessingHumanAgreeType** (Чтение и изменение)


Настройки модуля

После появления в БД ЛК справочника «Вид согласия на обработку и передачу персональных данных» (DataProcessingAgreeKind) в настройках модуля «Сбор согласий» (Администрирование -> Модули -> Сбор согласий -> Настройка) можно указать для какой роли какой вид согласия нужно собирать (возможно множественное назначение одного вида согласия для разных ролей):




Для того чтобы собранные согласия передавались в систему

ТАНДЕМ необходимо активировать службу «Передача согласий»
(Администрирование -> Модули -> Главный модуль -> Настройка ->
Службы -> Передача согласий):




В настройках службы нужно указать режим её запуска (1), срок действия (2), периодичность запуска (3, 4):




Подача согласия

Если модуль «Сбор согласий» установлен в ЛК, выполнены его настройки и настройки синхронизации данных, при входе в ЛК пользователи будут получать всплывающее окно с предложением подать согласие:




При подаче согласия оно будет передано в карточку персоны системы ТАНДЕМ.

При отказе от подачи согласия система спросит пользователя выводить ли запрос согласия при следующих входах в ЛК:



В настройках профиля пользователя будут отражаться все поданные им согласия и у него будет возможность их отзывать:



В карточке персоны системы ТАНДЕМ все поданные и отозванные согласия отображаются в подразделе «Согласия» (*Личные данные -> Согласия*):

